

# Installer parallel-ssh

**pssh** est un outil en ligne de commande pour exécuter ssh en parallèle sur plusieurs hôtes. Ses spécialités comprennent:

- Envoi de données à tous les clients
- Saisie unique d'un mot de passe pour ssh
- Enregistrement de la sortie dans des fichiers ou visionnage direct
- Automatisation des tâches **sysadmin** telles que l'application de correctifs aux serveurs, les mises à jour, l'installation de paquets, la configuration,...
- Envoi de fichiers à tous les serveurs
- Gestion des processus
- Compatible avec tous les Linux, Unix et freeBSD

## Configurer les postes clients

### Installer le paquet openssh-server

```
# aptitude install openssh-server
```

### configurer openssh-server

Configurer le serveur ssh pour qu'il accepte les connexions root et les autorisations par clefs et non mot de passe

```
# nano /etc/ssh/sshd_config
```

Mettre à jour les lignes suivantes avec ces entrées

```
PermitRootLogin yes  
PubkeyAuthentication yes
```

Démarrer le service ssh ou le redémarrer

```
# service ssh start  
# service ssh restart
```

Les clients sont prêts à l'emploi

# Configuration de la machine maître

## Installer pssh

```
# aptitude install pssh
```

## pssh / parallel-ssh

Sous debian sid, l'utilitaire **pssh** s'appelle **parallel-ssh** (sous d'autres distributions c'est simplement **pssh**) Ici nous utiliserons **parallel-ssh** par défaut (adapter à votre configuration)

## Utiliser une paire de clef publique/privée pour l'identification ssh

Construire sa clef , sauf si on en a déjà une (compte \$USER, non en root)

```
$ ssh-keygen  
  
$ ls -l .ssh/  
total 12  
-rw----- 1 ragnarok cyrille 1876 juin 26 2019 id_rsa  
-rw-r--r-- 1 ragnarok cyrille 397 juin 26 2019 id_rsa.pub  
-rw-r--r-- 1 ragnarok cyrille 2220 mars 14 16:42 known_hosts
```

La clé est créée, on la garde sous le coude ;)

## Le fichier de configuration du poste maître

Ce fichier renferme la liste des hosts vers lesquels les commandes seront passées. Ici, nous les stockons dans **/etc/ssh/pssh\_host** mais vous pouvez le mettre où vous le souhaitez.

Créer un fichier contenant les hosts

```
mkdir /etc/ssh/pssh_host  
nano /etc/ssh/pssh_host/pssh  
###Mettre les adresses IP des serveurs à administrer ici.  
root@192.168.0.11  
root@192.168.0.12  
root@192.168.0.23  
root@192.168.0.43
```

Si vous souhaitez utiliser les noms des machines plutôt que leurs adresses IP, il faudra modifier et

adapter le fichier **/etc/hosts**

## Exporter la clef publique sur les clients

```
ssh-copy-id root@192.168.0.11
ssh-copy-id root@192.168.0.23
ssh-copy-id root@192.168.0.43
```

Autant de fois que d'entrée dans votre fichier **/etc/ssh/pssh\_host/pssh**

```
$ ssh-copy-id root@192.168.0.43
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed:
"/home/ragnarok/.ssh/id_rsa.pub"
The authenticity of host '192.168.0.43 (192.168.0.43)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:2SC8wDSd7m7UrqCRnmz6jsY+6K9GL9zkMPQZGxEQM6k.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to
filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are
prompted now it is to install the new keys
root@192.168.0.43's password:
Number of key(s) added: 1
```

Now try logging into the machine, with: `"ssh 'root@192.168.0.43'"`  
and check to **make** sure that only the key(s) you wanted were added.

## Déployer pssh

### Initialiser pssh

Utilisez **ssh-agent** pour vous authentifier automatiquement (avec un nom de shell comme argument pour que les variables d'environnement de l'agent soient définies dans ce nouveau shell). Ajoutez la clé avec **ssh-add** et tapez votre mot de passe une seule fois.

```
$ ssh-agent bash $ ssh-add Enter passphrase for /xxxx/.ssh/identity:
```

### Utiliser parallel-ssh

```
$ parallel-ssh -i -h /etc/ssh/pssh_host/pssh_hosts uname -a
[1] 15:21:04 [SUCCESS] root@192.168.0.11
FreeBSD asgard-freeBSD 12.0-RELEASE-p13 FreeBSD 12.0-RELEASE-p13 GENERIC
amd64
[2] 15:21:04 [SUCCESS] root@192.168.0.43
```

```
Linux Tinuviel-debianStable 4.19.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u2  
(2019-11-11) x86_64 GNU/Linux
```

On remarque ici l'**option -i** qui permet de visualiser ce que retourne le terminal ssh des postes clients

Pour **rediriger la sortie ssh des clients vers un fichier**, on utilisera l'**option -o**

```
$ parallel-ssh -o /tmp/uname -h /etc/ssh/pssh_host/pssh_hosts uname -a  
[1] 15:22:47 [SUCCESS] root@192.168.0.11  
[2] 15:22:48 [SUCCESS] root@192.168.0.43  
$ cat /tmp/uname/root@192.168.0.11 /tmp/uname/root@192.168.0.43  
FreeBSD asgard-freeBSD 12.0-RELEASE-p13 FreeBSD 12.0-RELEASE-p13 GENERIC  
amd64  
Linux Tinuviel-debianStable 4.19.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u2  
(2019-11-11) x86_64 GNU/Linux
```

## Copier des fichiers vers les clients

### Syntaxe

```
$ parallel-scp -h /fichier_de_conf_pssh source destination
```

### Exemple

```
$ parallel-scp -h /etc/ssh/pssh_host/pssh_hosts $HOME/test.txt /tmp/
```

Tuer des processus sur les postes clients

### Syntaxe

```
$ parallel-kill -h /fichier_de_conf_pssh nom_du_processus
```

### Exemple

```
$ parallel-kill -h /etc/ssh/pssh_host/pssh_hosts nginx
```

From:

<https://cbiot.fr/dokuwiki/> - **Cyrille BIOT**

Permanent link:

<https://cbiot.fr/dokuwiki/pssh?rev=1584284849>

Last update: **2020/03/15 15:07**

