2025/12/16 05:25 1/4 Installer parallel-ssh

Installer parallel-ssh

pssh est un outil en ligne de commande pour exécuter ssh en parallèle sur plusieurs hôtes. Ses spécialités comprennent:

- Envoi de données à tous les processus
- Saisie d'un mot de passe pour ssh
- Enregistrement de la sortie dans des fichiers
- Automatisation des tâches IT / sysadmin telles que l'application de correctifs aux serveurs, de mise à jour, de configuration
- Compatible avec tous les Linux, Unix et freeBSD

Configurer les postes clients

Installer le paquet openssh-server

```
# aptitude install openssh-server
```

configurer openssh-server

Configurer le serveur ssh pour qu'il accepte les connexions root et les autorisations par clefs et non mot de passe

```
# nano /etc/ssh/sshd_config
```

Mettre à jour les lignes suivantes avec ces entrées

```
PermitRootLogin yes
PubkeyAuthentication yes
```

Démarrer le service ssh ou le redémarrer

```
# service ssh start
# service ssh restart
```

Les clients sont prêts à l'emploi

Configuration de la machine maître

Installer pssh

```
# aptitude install pssh
```

pssh / parallel-ssh

Sous debian sid, l'utiliaire **pssh** s'appelle **parallel-ssh** (sous d'autres distributions c'est simplement **pssh**) Ici nous utiliserons **parallel-ssh** par défaut (adapter à votre configuration)

Utiliser une paire de clef publique/privée pour l'identification ssh

Construire sa clef, sauf si on en a déjà une (compte \$USER, non en root)

```
$ ssh-keygen

$ ls -l .ssh/
total 12
-rw----- 1 ragnarok cyrille 1876 juin 26 2019 id_rsa
-rw-r--r-- 1 ragnarok cyrille 397 juin 26 2019 id_rsa.pub
-rw-r--r-- 1 ragnarok cyrille 2220 mars 14 16:42 known_hosts
```

La clé est créée, on la garde sous le coude ;)

Le fichier de configuration du poste maître

Ce fichier renferme la liste des hosts vers lesquels les commandes seront passées. Ici, nous les stockons dans /etc/ssh/pssh_host mais vous pouvez le mettre où vous le souhaitez.

Créer un fichier contenant les hosts

```
mkdir /etc/ssh/pssh_host
nano /etc/ssh/pssh_host/pssh
###Mettre les adresses IP des serveurs à administrer ici.
root@192.168.0.11
root@192.168.0.12
root@192.168.0.23
root@192.168.0.43
```

Si vous souhaitez utiliser les noms des machines plutôt que leurs adresses IP, il faudra modifier et adapter le fichier /etc/hosts

https://cbiot.fr/dokuwiki/ Printed on 2025/12/16 05:25

2025/12/16 05:25 3/4 Installer parallel-ssh

Exporter la clef publique sur les clients

```
ssh-copy-id root@192.168.0.11
ssh-copy-id root@192.168.0.23
ssh-copy-id root@192.168.0.43
```

Autant de fois que d'entrée dans votre fichier /etc/ssh/pssh_host/pssh

```
$ ssh-copy-id root@192.168.0.43
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed:
"/home/ragnarok/.ssh/id_rsa.pub"
The authenticity of host '192.168.0.43 (192.168.0.43)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:2SC8wDSd7m7UrqCRnmz6jsY+6K9GL9zkMPQZGxEQM6k.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to
filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are
prompted now it is to install the new keys
root@192.168.0.43's password:
Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'root@192.168.0.43'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

Déployer pssh

Initialiser pssh

Utilisez **ssh-agent** pour vous authentifier automatiquement (avec un nom de shell comme argument pour que les variables d'environnement de l'agent soient définies dans ce nouveau shell). Ajoutez la clé avec **ssh-add** et tapez votre mot de passe <u>une seule fois</u>.

\$ ssh-agent bash \$ ssh-add Enter passphrase for /xxxx/.ssh/identity:

Tester

```
$ parallel-ssh -i -h /etc/ssh/pssh_host/pssh_hosts uname -a
[1] 15:21:04 [SUCCESS] root@192.168.0.11
FreeBSD asgard-freeBSD 12.0-RELEASE-p13 FreeBSD 12.0-RELEASE-p13 GENERIC
amd64
[2] 15:21:04 [SUCCESS] root@192.168.0.43
Linux Tinuviel-debianStable 4.19.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u2
(2019-11-11) x86_64 GNU/Linux
```

On remarque ici l'option -i qui permet de visualiser ce que retourne le terminal ssh des postes clients

Redirection de la sortie ssh client vers un fichier

```
$ parallel-ssh -o /tmp/uname -h /etc/ssh/pssh_host/pssh_hosts uname -a
[1] 15:22:47 [SUCCESS] root@192.168.0.11
[2] 15:22:48 [SUCCESS] root@192.168.0.43
$ cat /tmp/uname/root@192.168.0.11 /tmp/uname/root@192.168.0.43
FreeBSD asgard-freeBSD 12.0-RELEASE-p13 FreeBSD 12.0-RELEASE-p13 GENERIC
amd64
Linux Tinuviel-debianStable 4.19.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u2
(2019-11-11) x86_64 GNU/Linux
```

From:

https://cbiot.fr/dokuwiki/ - Cyrille BIOT

Permanent link:

https://cbiot.fr/dokuwiki/pssh?rev=1584283806

Last update: 2020/03/15 14:50



https://cbiot.fr/dokuwiki/ Printed on 2025/12/16 05:25