
# Modifier le mot de passe root oublié

### **Editer le grub**

Au lancement du système, lors de l'affichage du grub, tapez sur la lettre "e" afin de passer en mode



Édition.



## **Apporter les modifications**

Chercher alors l'entrée "linux" et modifier le "ro" (read only) en "rw" (read write).

```
Insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
If [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1\
--hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 48d0ffc1-e8c5-44ad\
--Bf60-0ea11f61a3fe
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 48d0ffc1-e8c5-44ad-8f6\
0-0ea11f61a3fe
fi
echo 'Loar.mg Linux 5.8.0-3-amd64 ...'
linux / our mlinuz-5.8.0-3-amd64 root=UUID=48d0ffc1-e8c5\
--44ad-8f60-0ea11f61a3f ro quiet
echo 'Loar.mg Linux 5.8.0-3-amd64 root=UUID=48d0ffc1-e8c5\
--44ad-8f60-0ea11f61a3f ro quiet
```

Attention si le clavier est en qwerty le "w" est la touche "z"

A la fin de la ligne ajouter, "init=/bin/bash"

Attention si le clavier est en qwerty le "/" est la touche "§" et le "a" la touche "q"

Faire attention respecter bien l'ordre indiqué, c'est important.

### **Démarrer**

Une fois ces modifications apportées, presser soit

```
ctrl + X
```

ou

F10

### Changer de mot de passe

Un shell root sera lancé automatiquement, il suffira alors de changer son mot de passe avec la commande :

passwd

```
[ 1.494530] [drn:umw_host_log [umwgfx]] *ERROR* Failed to send host log messa ge.
[ 1.495257] [drn:umw_host_log [umwgfx]] *ERROR* Failed to send host log messa ge.
| deu/sda1: clean, 100808/393216 files, 1365029/1572064 blocks bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate loctl for device bash: no joc concrot in cnisciple!

| console shell, passwd pour changer le mot de passe
```

https://cbiot.fr/dokuwiki/ Printed on 2025/12/19 14:57

Il faudra le saisir 2 fois.

#### Lancer le X ou rebooter

Lancer alors la session X avec cette commande

#### exec int

```
ge.
/dev/sda1: clean, 160688/393216 files, 1365029/1572864 blocks
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate icetl for device
bash: no job
root@(none): t passud
Neu password
Retype neu password:
passud: password updated successfully
```

ou

```
ge.
[ 1.495257] [drn:unw_host_log [unugfx1] *ERROR* Failed to send host log messa ge.

/dev/sda1: clean, 100888/393216 files, 1365029/1572864 blocks
bash: co job control in this shell
root@(none):/# passud
New password:
Retype new password:
passud: pass are upwarear ccessfully
root@(none):// exec init

rebooter

rebooter

rebooter

rebooter

rebooter

rebooter
```

#### reboot

From:

https://cbiot.fr/dokuwiki/ - Cyrille BIOT

Permanent link:

https://cbiot.fr/dokuwiki/root-passwd?rev=1610555981

Last update: 2021/01/13 16:39

