Modifier le mot de passe root oublié

Editer le grub

Au lancement du système, lors de l'affichage du **grub**, tapez sur la lettre "**e**" afin de passer en mode **Édition**.





Apporter les modifications

Chercher alors l'entrée "linux" et modifier le "ro" (read only) en "rw" (read write).

```
Insmod part_msdos
Insmod part_msdos
Insmod ext2
Set root='hd0,msdos1'
If [ x5feature_platform_search_hint = xy ]; then
Search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1\
--hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 48d0ffc1-e8c5-44ad\
-8f60-0ea11f61a3fe
else
Search --no-floppy --fs-uuid --set=root 48d0ffc1-e8c5-44ad-8f6\
0-0ea11f61a3fe
fi
a ramplacer par "rw"
echo 'Loar.mg Linux 5.8.0-3-amd64 ...'
Ilnux / oov mlinuz-5.8.0-3-amd64 root=UUID=48d0ffc1-e8c5\
-44ad-8f60-0ea11f61a3f ro quiet
echo 'L' adis initial ramdisk ...'

Édition basique à l'écran de type Emacs possible. Tab affiche
les complètements. Appuyez sur Ctrl-x ou F10 pour démarrer,
Ctrl-c ou F2 pour une invite de commandes ou Échap pour revenir au menu GRU8.
```

Attention si le clavier est en qwerty le "w" est la touche "z"

A la fin de la ligne ajouter, "init=/bin/bash"

Attention si le clavier est en qwerty le "/" est la touche "§" et le "a" la touche "q"

Faire attention respecter bien l'ordre indiqué, c'est important.

Démarrer

Une fois ces modifications apportées, presser soit

```
ctrl + X
```

ou

F10

Changer de mot de passe

Un shell root sera lancé automatiquement, il suffira alors de changer son mot de passe avec la commande :

passwd

```
[ 1.494530] [drn:umw_host_log [umwgfx]] *ERROR* Failed to send host log messa ge.
[ 1.495257] [drn:umw_host_log [umwgfx]] *ERROR* Failed to send host log messa ge.
| deu/sda1: clean, 100808/393216 files, 1365029/1572064 blocks bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate loctl for device bash: no joc concrot in cnisciple!

| console shell, passwd pour changer le mot de passe
```

https://cbiot.fr/dokuwiki/ Printed on 2025/12/19 13:08

Il faudra le saisir 2 fois.

```
ge.
/deu/sda1: clean, 100888/393216 files, 1365029/1572864 blocks
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate icctl for device
bash: no job
root@(none): passwd
Heu password
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Lancer le X ou rebooter

Lancer alors la session X avec cette commande

exec int

ou

```
ge.
[ 1.495257] [drn:unw_host_log [unwgfx]] *ERROR* Failed to send host log nessa ge.

/dev/sda1: clean, 100888/393216 files, 1365029/1572864 blocks
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate loctl for device
bash: no job control in this shell
root@(none):/# passwd
New password:
Retype new password:
passwd: password:
passwd: password:
passwd: password:
rebooter

rebooter

rebooter

rebooter

reboote.

reboote.

reboote.

reboote.
```

reboot

From:

https://cbiot.fr/dokuwiki/ - Cyrille BIOT

Permanent link:

https://cbiot.fr/dokuwiki/root-passwd?rev=1610556061

Last update: 2021/01/13 16:41

